
PROCEDURE DE COMPACTAGE DE LA BASE DE DONNEES DE LA GMAO

Le compactage est une opération nécessaire sur une base Access. Au bout de quelques mois si l'exploitation est importante le fichier peut avoir doublé de volume, le compactage va le réduire et en même temps corriger des erreurs éventuelles dans les données intérieures.


Commencez par localiser votre base, vérifiez la date de la dernière exploitation et notez le volume du fichier.

La difficulté pour vous sera de libérer la base de données afin de pouvoir effectuer ce compactage (Access copie la base elle-même dans une nouvelle base et ensuite supprime l'ancien fichier). Il est indispensable d'obliger les autres postes à se déconnecter.


Allez sur la base et faites un double click pour obtenir le formulaire de contrôle



Pour savoir si d'autres postes sont encore connectés



Il existe une procédure qui va forcer la déconnexion des autres postes. Il suffit de cocher la case et normalement si les autres postes exploitent des versions assez récentes (moins de deux ans) ils vont être déconnectés.



Les postes auront un message qui leur indiquera que leur poste GMAO va être fermée



Il vous reste à vérifier que vous êtes seul sur la base :




Et effectuer le compactage




Compactage qui peut être un peu long sur un réseau, pour gagner du temps vous pouvez copier la base en local sur votre poste, réaliser le compactage et ensuite remettre la base sur le réseau par copier/coller

Attention : n'oubliez pas de décocher la case et ensuite de vérifier le volume du fichier.



Remarque : vous pouvez en même temps vérifier l'état de votre base (51 ou 52 relations suivant l'ancienneté de la base, le nombre est indiqué sur le formulaire, ici 51)




..../....


Et si vous souhaitez voir quels sont les postes qui restent ou qui sont connectés sur la base, vous pouvez exploiter ce petit utilitaire sur cette page, à récupérer sur la page de mise à jour de la GMAO

Utilitaire de lecture des utilisateurs		10/10/2024	Télécharger (peut aussi s

Un poste connecté sur la base BASE PERSO



Un poste connecté sur la base BASE PERSO



Le poste est déconnecté